




Изменить порт для подключения к удаленному рабочему столу в Windows 10

Sa 26.12.2017 Windows 10, Инструкции

ПОПУЛЯРНОЕ


В сегодняшней статье рассмотрим как изменить порт для подключения к удаленному рабочему столу в Windows 10.

По умолчанию для подключения к удаленному рабочему столу используется порт 3389. Чтобы изменить порт на нужный вам - вы должны войти в систему пользователем обладающим правами администратора и немного подправить реестр. Перед редактированием реестра рекомендуется [создать точку для восстановления системы](#).


1. Откройте редактор реестра: в строке поиска или в меню выполнить (выполнить вызывается клавишами Win+r) введите **regedit** и нажмите клавишу Enter.



- Как почистить клавиатуру
- Ошибка 711 не удается загрузить службу диспетчера подключений удаленного доступа
- Установить расширения Chrome в Microsoft Edge Chromium
- Запретить удаление приложений из меню "Пуск" в Windows 10
- Как вставить PDF в Excel или в Word
- Управление Cookies в Edge
- Как изменить текст в окне поиска в Windows 10
- Как включить гибернацию в Windows 8 и 10
- Как отображать калькулятор поверх всех окон в Windows 10
- Как удалить службу в Windows
- Как переместить рабочий стол, документы и другие папки в Windows 10, 8 и 7
- Отменить задания на печать в Windows 10
- Как удалить папки из "Компьютер" в Windows 10
- Установить флажок по умолчанию в поле "Выполнить для всех текущих элементов"
- Отключить контекстное меню в Пуск Windows 10




2.Перейдите по пути **HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Terminal Server\ WinStations\ RDP-Тср**. В разделе RDP-Тср откройте параметр **PortNumber** => "система исчисления" выберите "Десятичная" => в поле "Значение" введите порт, который хотите использовать для подключения к удаленному рабочему столу. Нажмите "ОК" и закройте редактор реестра.



3. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

После изменения порта вы должны указывать новое его значение в строке подключения на клиентской машине. То есть, откройте инструмент "Подключение к удаленному рабочему столу" и в строке "Компьютер" введите IP-адрес и порт компьютера к которому вы подключаетесь, в виде IP-адрес:порт (к примеру, 192.168.1.3:3330).



Если вы поменяли порт и не можете подключиться к компьютеру - скорее всего нужно [разрешить данный порт в брандмауэре Windows](#).

На сегодня всё, если вы знаете другие способы - пишите в комментариях! Удачи Вам 🍀🍀

 Подписываться



Как блокировать или разрешить порт в Брандмауэре...


Имя	Тип	Состояние	Ссылка	Ссылка
Правило по умолчанию	Правило	Включено	Правило по умолчанию	Правило по умолчанию
Правило по умолчанию	Правило	Включено	Правило по умолчанию	Правило по умолчанию
Правило по умолчанию	Правило	Включено	Правило по умолчанию	Правило по умолчанию
Правило по умолчанию	Правило	Включено	Правило по умолчанию	Правило по умолчанию

C:\Диск D Сетевой 200.00 Гб В сети	Диск C 200.00 Гб Управление	Диск E 200.00 Гб Управление (Загрузка, Файл)	Диск F 200.00 Гб Управление (Сетевая)	Диск G 200.00 Гб Управление (Удаленный диск)
---	-----------------------------------	--	---	--

Управление дисками в Windows




ОБ АВТОРЕ



и IT. Занимается поддержкой пользователей, сопровождением
ения.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ



Ваша почта не будет опубликована

Комментировать

Имя*

Почта*

Сайт

