



Как настроить?


Всё о Интернете, сетях, компьютерах, Windows, iOS и Android

Главная	Карта сайта	Блог
---------	-------------	------



Как изменить RDP порт по умолчанию Windows 10

01.06.2019 Сепрей Windows



По-умолчанию для терминального сервера Microsoft используется протокол **RDP(Remote Desktop Protocol)** и по-умолчанию порт **3389**. Майкрософт использует стандартный номер порта для всех систем: начиная с совсем уж древних типа Windows XP, включая Windows Server 2003/2008/2012 и заканчивая Windows 10. С одной стороны хорошо — как никак один стандарт. Но с другой стандартный порт всегда является объектом атак со стороны злоумышленников с целью взлома сервиса и доступа к конфиденциальным данным. Поэтому стоит его сменить и я покажу как это сделать.

Интересное

- Как узнать свой номер МТС
- Настройка роутера 192.168.0.1
- ОК.РУ вход в Одноклассники
- 192.168.1.1 вход в настройки роутера
- Сбербанк Онлайн личный кабинет
- Ошибка 651 Windows 7
- ВК вход на Мою страницу
- Взлом пароля Wifi
- Как открыть домофон без ключа
- Вход на сайт Фотострана
- Трансляции Перископ Онлайн
- Как решить ошибку 678

Рубрики

- > Android (68)
 - > Игры для Android (2)
 - > Программы для Android (8)
 - > Прошивки Android (4)
- > Firefox OS (6)
- > iPhone, iPad, iOS (91)
- > Linux (15)
- > ONT-модемы (2)
- > Windows (309)
 - > dll (8)
 - > Ошибки (43)
- > Безопасность (20)

Облачная инфраструктура

1cloud.ru - простота VPS / надежность IaaS. |
0+

RDP порт по-умолчанию

Для совсем «зеленых» пользователей заранее объясню, что протокол удалённого рабочего стола в операционных системах Windows использует транспортный протокол TCP, а потому для проброса RDP порта нужно использовать именно TCP. Протокол UDP при этом не используется. Используемые по умолчанию порт — **3389**. При подключении к удалённому рабочему столу клиентское соединение стучится именно на этот порт.

Смена порта RDP

Итак, по соображениям безопасности Вы собрались поменять порт RDP, чтобы значительно снизить риск взлома системы при брутфорсе — автоматизированном подборе паролей. Смена порта RDP на другое значение подразумевает несколько обязательных действий, без которых это не будет работать!

Обратите внимание! Необходимо в используемом Вашей операционной системой брандмауэре открыть новый порт. В противном случае, после смены Вы потеряете управление рабочей станцией или сервером. Как это сделать Вы узнаете здесь — [инструкция как открыть порт в брандмауэре Windows](#). Перепечатывать её сюда я не вижу смысла.

Как изменить RDP-порт по-умолчанию Windows 10

Последовательность действий достаточно простая даже для неопытного пользователя — надо лишь выполнять всё в точности как я напишу.

Нажимаем правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск», чтобы появилось контекстное меню:



- > Блог (64)
- > Инструкции (114)
 - > 3G и 4G (4)
 - > Роутеры и модемы (73)
 - > Роутеры Ростелеком (16)
- > Интернет (116)
 - > ВКонтакте (15)
 - > Инстаграм (9)
 - > Одноклассники (15)
- > Новости (30)
- > Прочее (318)
 - > Диски и флешки (4)
 - > Игры (21)
 - > Комплектующие (55)
 - > Мобильная связь (26)
 - > Программы (12)
 - > Сбербанк (16)
 - > Технологии (18)
 - > Электроника (7)
- > Сети (54)
- > Цифровое телевидение (27)

Тэги:

192.168.0.1 Android Asus beeline bios
bsod D-Link Firefox OS ip-адрес iphone
iphone 6 iphone 6 фото рррое TP-Link Wi-Fi
WiFi Windows Windows 7
Windows 8 windows 10
Билайн Вконтакте Дом.ру айфон айфон 6
айфон 6 фото бесплатно блок питания
виндовс 10 загрузочная флешка интернет
как настроить wifi модем настройка
настройка wifi настройка роутера
одноклассники ошибка при восстановлении
iphone покемон го ростелеком роутер
роутер ростелеком сеть смартфон телефон

Мы ВКонтакте:

 Как настроить?! Помощь в настрой... В

8 658 695 участников



Сергей



Александра



Алина



Елена



Диана



Мария




Галина




Надежда

<https://set-os.ru/kak-izmenit-rdp-port-po-umolchaniyu-windows/>[20.11.2020 2:25:21]



В появившемся окне «Выполнить» введите команду regedit. Вот так:




Для ДОУ, школ и ВУЗов 0+

Лаборатории от производителя. Отгрузка от 1-3 дн.
Доставка по Москве и МО. Опыт 12 лет. 0+




Нажимаем на кнопку «ОК». Должно появиться окно подтверждения действий встроенного Контроля Учётных Записей. Нажимаем там на кнопку «Да». После этого должно появиться окно редактора реестра Windows 10:




Далее Вы можете либо самостоятельно открыть ветку реестра:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE>SYSTEM >CurrentControlSet >Control
>Terminal Server >WinStations >RDP-Tcp
```

Либо нажмите кнопку F3 и введите в строку «найти» критерий поиска — **RDP-Тср**. Я поступил именно так. Через несколько секунд искомый раздел нашёлся. Чтобы изменить порт РДП, нужно в разделе найти ключ **PortNumber**.




Кликаем на него дважды, чтобы открыть окно параметров ключа:




По умолчанию он в шестнадцатеричной системе исчисления и равен 00000D3D, что соответствует 3389 в десятичной. Далее нужно ставим флажок на десятичную систему и в поле значение поменять порт RDP Windows на любой другой, который Вы хотите (и он при этом не занят).

Нажимаем кнопку «OK» и перезагружаемся.



Теперь, чтобы подцепиться к серверу RDP, Вы должны будете указать уже новый номер порта через двоеточие после адреса.


Интересное по теме:



Как изменить меню Пуск в Windows 10 и настроить в нём значки



Как изменить IP адрес в Интернете




VPN ошибка 809 в Windows 7,8,10



Сброс настроек TCP/IP и DNS в Windows 10



Как перенести систему Windows с HDD на SSD



Ошибка 0x80240438 в Windows 10

 [Отзывов нет](#)  [windows rdp, изменить rdp, порт 3389, порт rdp](#)

Поделитесь полезным с друзьями:



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий

Имя *

Email *

Сайт